Guía rápida de configuración CONTPAQi Bancos® – Banorte BEM

Sigue estas etapas para configurar y descargar tus movimientos bancarios de forma segura y confiable.

CONTPAQi Bancos ⇄ BANORTE BEM

1 Datos para la configuración

Ten a la mano la siguiente información:

- Número de serie o licencia de CONTPAQi Bancos®.
- Número de cuenta(s) bancarias(s) Banorte registradas en CONTPAQi Bancos®.

Importante: En CONTPAQi Bancos® es necesario asignar en la cuenta bancaria el Banco Mercantil del Norte, S.A. con código 12 y clave fiscal 072.

2 Activación en CONTPAQi Bancos®

1. En CONTPAQi Bancos® ve a: **Conexión cuenta bancaria Banorte BEM** y selecciona **Generar tu usuario.**
2. Registra un usuario y contraseña para realizar la conexión con Banorte BEM.
3. El dominio será: **@bancacontpaqi.com**



3 Activación en Portal BANORTE BEM

Dentro de la Banca Electrónica Banorte en su empresa (BEM):


1. Ingresa al menú **Administrador opción Conciliación Banorte-CONTPAQi.**



2. Identifica el **ID BEM de tu banca electrónica.**

Nota: El **ID BEM** es el identificador único de tu Banca Electrónica **BEM** y se compone de entre 4 y 6 caracteres numéricos. Lo podrás ubicar en la pantalla de inicio de Banorte en su Empresa (BEM).

3. Selecciona las cuentas Banorte BEM donde se va a activar el servicio de descarga de movimientos bancarios.



4. Ingresa el nombre del usuario del dominio **@bancacontpaqi.com** creado en CONTPAQi Bancos®.



Nota: Este usuario es el que se generó en el paso 2 mencionado en el apartado 2 Activación en CONTPAQi Bancos®.

5. Genera una llave de descarga de 8 caracteres, la cual debe ser diferente a las credenciales de acceso a la banca.



Nota: Esta llave de descarga servirá para descargar y procesar los archivos de movimientos en CONTPAQi Bancos®.

6. Coloca los datos de la cuenta **BEM, usuario, contraseña** y token para **confirmar la activación.**



4 Configuración para la conexión con Banorte BEM en CONTPAQi Bancos®

Regresa a la aplicación de CONTPAQi Bancos® para realizar el último paso de la configuración requerida y completar la conexión:


1. Selecciona la cuenta de Banorte BEM que se configuró previamente en el catálogo de CONTPAQi Bancos®.
2. Ingresa el ID BEM que se encuentra en la parte superior derecha de la Banca electrónica.
3. Ingresa la llave de descarga creada en el paso 5 del apartado 3 Activación en Portal BANORTE BEM.



Importante: A partir del día siguiente natural a la configuración de la cuenta, podrás descargar los movimientos de tu cuenta Banorte BEM en CONTPAQi Bancos®.

5 Descarga de movimientos

1. Ingresa a **CONTPAQi Bancos®** al **Listado de movimientos bancarios** que se encuentra en el menú **Documentos**, submenú **Conecta tu Banco.**
2. Ingresa al botón **Banorte BEM** para definir el filtro de Cuenta bancaria y rango de fechas de los movimientos a descargar.
3. Presiona el botón **Descargar** donde solicitará la llave de descarga y el ID BEM para procesar la información.



Consideración: En la primera descarga solicitará la cuenta de Banorte BEM para sincronizarla, a partir de la segunda descarga ya no será necesario. Si se cambia la llave de descarga volverá a solicitar los datos mencionados.

Consulta más información

Conoce el paso a paso y un caso práctico en los siguientes recursos:

Manual de referencia — Ver guía en línea

Vídeo tutorial — Ver en YouTube